


# JGamma Quick Guide

軟體 v1.0 文件 r2 日期 2024-06-13



編號	名稱	說明
1	顯示器(Displayer)列表	只有勾選的顯示器才會調整 Gamma Ramp；如果沒有勾選任何顯示器，將會調整目前下拉選單中出現名稱的顯示器
2	全選按鈕	若目前的顯示器尚未勾選，則勾選全部的顯示器；若目前的顯示器已經勾選，則取消勾選全部的顯示器
3	設定值(Preset)列表	套用選擇的 Gamma Ramp 設定值
4	刪除設定值	刪除目前選擇的 Gamma Ramp 設定值
5	亮度	拖曳滑桿調整亮度，0-100；連點滑桿兩下重置成 50
6	對比	拖曳滑桿調整對比，0-100；連點滑桿兩下重置成 50
7	Gamma	拖曳滑桿調整 Gamma，0.4-2.8；連點滑桿兩下重置成 1.0
8	重設按鈕	將亮度、對比重置成 50，Gamma 重置成 1.0
9	設定值名稱	儲存 Preset 時的名稱
10	快速鍵	勾選「With Hotkey」啟用全域快速鍵；設定快速鍵後，可隨時按下快速鍵，切換至指定的 Preset
11	儲存設定值	將亮度、對比、Gamma，以指定的名稱存成 Preset；若同樣名稱的 Preset 已存在，可以覆寫